

Ce manuel a pour objet de vous présenter succinctement les modalités de gestion et d'accès à votre boîte aux lettres Optimails :

- A partir de n'importe quel poste connecté à Internet, en HTTP ou HTTPS : Interface **Webmail** ;
- A partir de votre poste de travail et **client de messagerie** habituel : Outlook par exemple.

Il existe 2 niveaux de Service Optimails :

- Optimails **BASIC** : Boîte aux Lettre Sécurisée, accessible en **POP** ou via Webmail ;
- Optimails **PREMIUM** : Boîte Aux Lettre Collaborative Sécurisée, accessible en **POP**, **IMAP** et supportant le 'protocole' **MAPI** (partage de Calendrier, Contacts,), ou via Webmail.

Dans les 2 cas, vous pourrez accéder à votre messagerie en toute mobilité, grâce à votre PDA communiquant (en Webmail avec un habillage spécifique au format des PDA).

Note : Afin de définir quel est le protocole (POP, IMAP ou MAPI) souhaitable pour votre Boîte Aux Lettres, nous vous invitons à consulter votre administrateur ou votre revendeur.


Sommaire

Utilisation du Webmail	2
Utilisation d'un client messagerie (MS-Outlook par exemple).....	4
<u>Configuration de Outlook avec le protocole POP</u>	<u>4</u>
<u>Configuration de Outlook avec le protocole IMAP</u>	<u>7</u>
<u>Configuration de Outlook avec le protocole MAPI.....</u>	<u>10</u>
Création d'un compte avec le protocole MAPI.....	10
Définir des droits d'accès pour d'autres utilisateurs sous Microsoft Outlook.	13
Visualiser des ressources partagées dans son interface Outlook.	15


Utilisation du Webmail

Vous pouvez accéder à votre messagerie par l'intermédiaire de notre site web à partir de l'adresse : <http://webmail.optimails.com> ou <https://webmail.optimails.com> (connexion chiffrée)

Vous pouvez également vous connecter à partir du Site Web de SECUSERVE : <http://www.secuserve.com>, cliquez sur **Login utilisateur** et choisissez **Accès Utilisateur**.



Saisissez votre **adresse e-mail** complète dans le champ utilisateur.
Saisissez votre **mot de passe** dans le champ mot de passe.
Cliquez sur **ENTRER**



Vous êtes connecté à votre interface Webmail.

Le manuel d'utilisation du webmail est disponible en ligne en cliquant sur le bouton « **Aide** »

Pour plus d'information sur l'utilisation du Webmail, contactez votre revendeur ou le support Optimaills.

Utilisation d'un client messagerie (MS-Outlook par exemple).



Afin d'utiliser votre client de messagerie Outlook pour envoyer et recevoir des emails, vous devez modifier vos paramètres de compte de messagerie Outlook.




Habituellement via le menu « Outils », puis « Compte de Messagerie » d'Outlook.


En fonction de la version de client Outlook utilisée (2000, 2002, 2003), les captures d'écran présentées ci-après peuvent être légèrement différentes. Contactez votre administrateur ou votre revendeur pour de plus amples renseignements sur le sujet.

Configuration de Outlook avec le protocole POP

Note : Cette option est disponible en Optimails BASIC et Optimails PREMIUM




	<p>Faite un clique droit sur l'icône d'Outlook et faite « <i>Propriétés</i> ».</p> <p>Si vous n'aviez pas d'icône Outlook, aller dans le panneau de configuration puis cliquer sur « <i>Courrier</i> »</p>
	<p>Cliquer sur « <i>comptes de messagerie</i> »</p>




	<p>Sélectionner « <i>Ajouter un nouveau compte de messagerie</i> »</p>
	<p>Cliquer sur le type de serveur de messagerie à utiliser.</p> <p>Dans notre cas, on va sélectionner « <i>POP3</i> »</p>
 <p>Les paramètres sont les suivants :</p> <p>Nom de connexion : <i> votre adresse e-mail.</i> Mot de passe : <i> il a été défini par votre administrateur.</i> Serveur Pop : pop.optimails.com Serveur SMTP : Vous devez mettre celui de votre opérateur (smtp.oleane.net, smtp.cegetel.fr...etc). Sous réserve de posséder une adresse IP fixe ET validée par le service technique de Secuserve, vous pouvez mettre smtp.security-mail.net</p>	<p>Saisir les informations correspondant à la case.</p>

	<p>Votre compte de messagerie Outlook est crée, Cliquer sur « <i>Terminer</i> » pour commencer à utiliser votre compte de messagerie</p>

Configuration de Outlook avec le protocole IMAP

Note : Cette option est disponible en Optimails PREMIUM uniquement

	<p>Faite un clique droit sur l'icône d'Outlook et faite « <i>Propriétés</i> ».</p> <p>Si vous n'aviez pas d'icône Outlook, aller dans le panneau de configuration puis cliquer sur « <i>Courrier</i> »</p>
	<p>Cliquer sur « <i>comptes de messagerie</i> »</p>
	<p>Sélectionner « <i>Ajouter un nouveau compte de messagerie</i> »</p>

	<p>Cliquer sur le type de serveur de messagerie à utiliser.</p> <p>Dans notre cas, on va sélectionner « <i>IMAP</i> »</p>
	<p>Saisir les informations correspondant à la case.</p>
<p>Les paramètres sont les suivants :</p> <p><u>Nom de connexion</u> : <i>votre adresse e-mail.</i></p> <p><u>Mot de passe</u> : <i>il a été défini par votre administrateur.</i></p> <p><u>Serveur Pop</u> : imap.optimails.com</p> <p><u>Serveur SMTP</u> : Vous devez mettre celui de votre opérateur (smtp.oleane.net, smtp.cegetel.fr...etc).</p> <p>Sous réserve de posséder une adresse IP fixe ET validée par le service technique de Secuserve, vous pouvez mettre smtp.security-mail.net</p>	
	<p>Votre compte de messagerie Outlook est créé, Cliquer sur « <i>Terminer</i> » pour commencer à utiliser votre compte de messagerie</p>

--	--

Configuration de Outlook avec le protocole MAPI

Note : Cette option est disponible en **Optimails PREMIUM uniquement**

Tout d'abord, vous avez besoin d'installer le connecteur MAPI.

Fermer Outlook,


Installer le connecteur MAPI (Il suffit de lancer l'exécutable)

Note : Le connecteur MAPI est disponible en téléchargement via l'interface d'Administration du Service Optimails


S'assurer que le client Outlook prend en charge le serveur Optimails :
Communigate Pro Server

Passons maintenant à la création du compte MAPI sous Outlook


Création d'un compte avec le protocole MAPI




Choisir « *Ajouter un nouveau compte de messagerie* » et cliquer sur « *suivant* ».



Sélectionner « *Types de serveurs supplémentaires* » puis cliquer sur « *suivant* »



Choisir « *CommuniGate Pro Server* » puis cliquer sur « *suivant* »



Le nom du serveur : **mails.optimails.com**

Numéro du port : **143**


Nom utilisateur : adresse mail complet de l'utilisateur (ex : toto@mondomain.com)

Mot de passe : celui de l'utilisateur.

Cliquer sur « OK » puis lancer Microsoft Outlook


Définir des droits d'accès pour d'autres utilisateurs sous Microsoft Outlook.

Exemple : Demo donne accès à son Calendrier à l'utilisateur 'sec'.




Choisir la ressource à partager par un click-droit et sélectionner « *Propriétés* ».

Note : Vous ne pouvez pas partager une ressource vide. Par exemple, avant de partager votre Calendrier, créer un RDV ou évènement fictif de test.





Sélectionner l'utilisateur et Définir les droits d'accès





Note : Ne pas cocher « *Changement des autres indicateurs* » permet de ne pas visualiser les rendez-vous privés

Visualiser des ressources partagées dans son interface Outlook.

Exemple : l'utilisateur « sec » s'abonne au Calendrier de « demo » afin de le visualiser en permanence dans son interface Outlook.





ET VOICI LE RESULTAT !

